

Werken met de Uploadmodule van het ALP



AANLEVERPORTAAL EXTERNEVEILIGHEIDSRISICIO'S

Datum	versie	Wijziging	Auteur
07-04-2026	3.0	Aanpassing aan nieuwe release	F. Th. Geurts

Upload Module


!Bij automatische koppeling met het REV is deze handleiding overbodig!

In deze handleiding komen de volgende stappen aan bod:

- Inloggen op het portaal
- Het uploaden van een bestand via de upload module

Inloggen op het portaal

Het portaal is te bereiken via de hoofdpagina van onze website : <https://www.registerexterneveiligheid.nl/>



U kunt het Aanleverportaal bereiken door in het menu onder applicaties op Aanleverportaal/KGL- en MBA-module te klikken of op de website voor Direct naar het Aanleverportaal van het REV te klikken.




U ziet dan het loginscherm van het invoerportaal.

Bij 1 vult u het e-mailadres in waarmee u een account heeft aangevraagd

Bij 2 vult u het wachtwoord in.

U klikt op 3 om het REV-portaal te openen.



Bij een eerste keer inloggen moet eerst uw wachtwoord gereset worden. Hiervoor klikt u bij 4 op Forgot password?

Forgot Your Password?

Email

[« Back to Login](#)

Enter your username or email address and we will send you instructions on how to create a new password.

U vult bij Email uw e-mailadres in en drukt op Submit. Per e-mail ontvangt u dan een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Reset password Inbox x

REV portaal Productie omgeving <no-reply@rev-portaal.nl>
aan mij ▾

Someone just requested to change your REV account's credentials. If this was you, click on the link below to reset them.

[Link to reset credentials](#)

This link will expire within 5 minutes.

If you don't want to reset your credentials, just ignore this message and nothing will be changed.

↩ Beantwoorden

➡ Doorsturen



Na het invoeren van uw e-mailadres en wachtwoord krijgt u een verzoek om uw 2 factor authenticatie aan te maken. Hiervoor heeft u of de google Authenticator of Microsoft Authenticator nodig op uw mobiele telefoon.

Gevraagd wordt om in één van deze twee apps een QR-code te scannen waarmee het account aan de app wordt toegevoegd. Door de website van het aanleverportaal wordt om dit te bevestigen een door de Authenticator app aangemaakte code gevraagd om in te voeren. Hierna is uw Authenticator app gekoppeld aan het Aanleverportaal.

Na het inloggen komt u in het hoofdscherm van de invoermodule.

REV > Keuzescherf REV Portaal
🔍 📧 📧

REV Productieomgeving

Welkom in de productieomgeving van het REV Portaal
Voor aanlevering aan het REV kunt u gebruik maken van verschillende modules. Selecteer hieronder een van deze modules.

<div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Upload Module</p> <p>Upload hier de bestanden naar het REV.</p> <p><small>Naar de Upload Module</small></p> ➤ </div>	<div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Bevoegd Gezag Module</p> <p>Vier hier nieuwe data in, of controleer de geconverteerde data uit het BRGL.</p> <p><small>Naar de Bevoegd Gezag Module</small></p> ➤ </div>	<div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <p>REV-kaart Module</p> <p>Bekijk de aangeleverde EV-activiteiten op de REV-kaart.</p> <p><small>Naar de REV-kaart Module</small></p> ➤ </div>	<div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <p>KGL Module</p> <p>Wijzig het KGL-data of controleer de nieuw toegevoegde KGL-data.</p> <p><small>Naar de KGL Module</small></p> ➤ </div>
---	---	--	---

Wilt u eerst oefenen?
Ga dan naar de oefenomgeving

Mogelijk gemaakt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het uploaden van een bestand via de upload module

Kies voor de Upload Module.

Welkom in de productieomgeving van het REV Portaal

Voor aanlevering aan het REV kunt u gebruik maken van verschillende modules. Selecteer hieronder een van deze modules.

Upload Module

Upload hier de bestanden naar het REV.

Naar de Upload Module >

Bevoegd Gezag Module

Voer hier nieuwe data in, of controleer de geconverteerde data uit het RRGGS.

Naar de Bevoegd Gezag Module >

REV-kaart Module

Bekijk de aangeleverde EV-activiteiten op de REV-kaart.

Naar de REV-kaart Module >

KGL Module

Wijzig hier KGL-data of controleer de nieuw toegevoegde KGL-data

Naar de KGL Module >

Het scherm 'Bestanden uploaden' verschijnt:

REV > Keuzeschermbild REV Portaal > Upload Module

Bestand Uploaden

IMEV versie van het bestand
 2 3

Schema type: LocatieEVActiviteiten

Bestand uploaden


Upload .json bestand
Max. 30 MB

Kies de versie van het IMEV waarin het JSON-bestand dat je wilt uploaden is opgemaakt.

Selecteer een .json bestand van je computer. In de JSON-file geef je aan of het een PUT- of een POST-request is. Een POST-request gebruik je voor het toevoegen van een nieuwe activiteit, een PUT-request wordt gebruikt om een bestaande activiteit te wijzigen of beëindigen. Klik op 'Valideren'.

De file wordt nu gevalideerd. Indien geaccepteerd, hoef je niets meer te doen. Wanneer deze niet door de validatie heen komt, verschijnt er een scherm vergelijkbaar aan de volgende:

Validatie mislukt

 **Error 400: Bad Request**

Er is een validatie rapport aangemaakt. Pas het .json bestand aan en probeer opnieuw.

Validatie Rapport

Error: 400 Bad Request: De request body is niet valide.

Gevonden fouten (4):

NEN-ID	Pad	Melding
EvContour_Tankzuil_LPG_1330401	\$.evActiviteiten[0].referentieEVContouren[0].evContouren[0]	De property afstandOfGeometrie mist, maar is verplicht
EvRefContour_Tankzuil_LPG_1330301	\$.evActiviteiten[0].referentieEVContouren[0].evContouren	array gevonden, object verwacht

De gevonden fouten worden onder elkaar weergegeven. Hierbij wordt het NEN-ID, het pad en de melding aangegeven.

Wanneer de validatie wordt goedgekeurd, hoeft u niets meer te doen. Uw data staat in het REV!